

HERU FW Update Tool - for Mac

EN | Instruction for the HERU FW Update Tool


1270655




NOTICE

The update via a computer requires that you have access to Bluetooth, because you need to connect to the IQC Bluetooth module.

1. Open App Store and search for *HERU FW update tool*. Download the tool.




2. When the app starts, allow Bluetooth access.




3. Click on the device with the MAC-address you want to pair with.

HERU FW Update Tool - for Mac



The first time you connect to a new unit, use a paper clamp or similar to click the button inside the small hole in the casing of the HERU Bluetooth device. The button lights up with a blue light for 60 seconds.

4. Click on *Connect Device*, then click on *Pair Device*




Click on *Firmware Update*.


HERU FW Update Tool - for Mac

Select the HERU IQ firmware update file (zip file for the HERU IQ app). It can be downloaded from <http://se.ostberg.com/update>

5. Enter the pairing key *123456* and click *Connect*



6. The *HERU IQ* firmware is now updating.



HERU FW Update Tool - för Mac

SV | Instruktion för HERU FW Update Tool


1270655




OBS!

Uppdateringen via en dator kräver att du har tillgång till Bluetooth, eftersom du behöver ansluta den till IQC Bluetooth-modulen.

1. Öppna App Store och sök efter *HERU FW update tool*. Ladda ner applikationen.




2. När appen startar, tillåt Bluetooth-åtkomst.




3. Klicka på enheten med den MAC-adress du vill para ihop med.

HERU FW Update Tool - för Mac



- Första gången du ansluter till en ny enhet, använd ett gem eller liknande för att klicka på knappen inuti det lilla hålet i höljet på HERU Bluetooth-enheten. Knappen lyser med blått ljus i 60 sekunder.
4. Klicka på *Connect Device*, klicka sedan på *Pair Device*




Klicka på *Firmware Update*.

HERU FW Update Tool - för Mac

Välj HERU IQ-firmwareuppdateringsfilen (zip-fil för HERU IQ-appen). Den kan laddas ner från <http://se.ostberg.com/update>

5. Ange parningsnyckeln **123456** och klicka **Connect**



6. *HERU IQ firmware* uppdateras nu.

