

EN | HERU FW update - for Android

Updating software

If the unit needs to be updated to a later software, you can proceed in different ways, either you update the unit via an Android phone, PC or via a MAC computer. Be aware that an update cannot be done via an iPhone regardless of model. Also keep in mind that if an update is done via a computer, the computer must have Bluetooth capability. If the computer lacks Bluetooth, Bluetooth adapters are available for purchase. Minimum requirement is USB 4.0. Go to the respective section for the selected update method.

Update via an Android phone

The unit is updated using the IQC Bluetooth module. It is therefore not possible to update the unit via the Cloud. See the following steps for updating via an Android phone.

1. Go to ostberg.com/update on your phone and download the update file. The file is a Zip file.
2. Log in to the HERU IQ app and then go to the *Settings* tab.
3. Under the *Settings* tab, go to the *Firmware update* menu.
4. Click *Select FIRMWARE .ZIP* and select the downloaded file.
5. The file "heruiq_master_xx.ZIP" is now visible at the top of the screen.
6. Click *UPLOAD FIRMWARE*. The update process will now begin. The process is visible both in the app and in the phone's status bar.
7. When the update process is complete, the app will say "Upload complete" and the phone's status bar will say "Upload successful, device will restart".

SE | HERU FW uppdatering - för Android

Uppdatering av programvara

Behöver aggregatet uppdateras till en senare programvara kan man gå till väga på olika sätt, antingen uppdaterar man aggregatet via en Android telefon, PC eller via en MAC dator. Var uppmärksam på att en uppdatering inte kan ske via en Iphone oavsett modell. Tänk också på att om en uppdatering sker via en dator måste datorn ha möjlighet för Bluetooth. Saknar datorn Bluetooth finns Bluetooth adaptrar att köpa. Minimikrav är USB 4.0. Gå till respektive avsnitt för vald uppdateringsmetod.

Uppdatering via en Android telefon

Uppdateringen av aggregatet görs med hjälp av IQC Bluetooth modulen. Det går alltså inte att uppdatera aggregatet via Cloud. Se följande steg för uppdatering via en Android telefon.

1. Gå in på ostberg.com/update i telefonen och ladda ner uppdateringsfilen. Filen är en Zip-fil.
2. Logga in i HERU IQ appen och gå sedan till fliken *Inställningar*.
3. Under fliken *Inställningar*, gå in till menyn *Firmware-uppdatering*.
4. Klicka på *Välj heruiq_master.zip* och välj den nedladdade uppdateringsfilen.
5. Uppdateringsfilen "heruiq_master.zip" står nu överst i menyn.
6. Klicka på *LADDA UPP FIRMWARE*. Uppdateringsprocessen kommer nu att påbörjas. Processen syns både i appen samt i telefonens statusbar.
7. När uppdateringsprocessen är klar kommer det i appen stå "Uppladdning komplett" och i telefonens statusbar kommer det att stå "Upload successful, device will restart".